

## Udskiftning af computer til stand\_alone version af BOSS

### *Forudsætninger på computeren:*

- a) Man skal sikre sig, at brugeren som anvender computeren er enten lokal administrator eller har skriveadgang i minimum C:\bosslokal og C:\Programmer (x86)\Boss Informatik\BOSS Informatik  
Bemærk at på Windows 10 er der særlige rettighedsforhold (se selvstændigt dokument på [www.bossinfo.dk](http://www.bossinfo.dk))
- b) Når man installerer, kan det være klogt at have administrator rettigheder

### *Installation*

1) Start med fra [www.bossinfo.dk](http://www.bossinfo.dk) under "Nyeste version" at downloade BOSS BDE-grundpakke, som sikrer, at selve databasegrundlaget for BOSS installeres. Bemærk, at der er 2 versioner: **64 Bit** - Download og kørs installationsprogrammet - Svar bekræftende til alle indstillinger som er prædefineret – også selvom noget af det kommer på portugisisk (!) - Afsluttende startes automatisk Alias-programmet. I første omgang vælges her blot "Indsæt standard-værdier" og man sætter et flueben i at man benytter en version af Windows efter XP - Klik på "Accepter ændringer" og luk programmet **32-Bit:**

- Udpak denne fil (til mappen C:\Boss\_update)
- Gå til mappen C:\Boss\_update og start SETUP-programmet. Svar bekræftende til alle spørgsmål.
- Start IKKE programmet tilsidst.

2) Opdatering til nyeste version af BOSS

- Tilbage på [www.bossinfo.dk](http://www.bossinfo.dk) hentes nu nyeste version og installationsprogrammet køres. Igen svares blot bekræftende til alle indstillinger (denne gang er der ikke noget portugisisk)

3) Tilsidst hentes eventuelt rettelsesfil til nyeste version. Denne udpakkes altid direkte i korrekt programmappe

4) (Hvis 64bit)

- Gå til mappen C:\Programmer (x86)\Boss Informatik\Boss
- Find filen "3of9.ttf" (eller blot "3of9"). Højreklik og vælg "Installer"

**5) Flytning af databasen. NB: Kun hvis man skifter fra en gammel maskine til en ny. De to kan IKKE køre samtidigt i almindelig drift**

- *Hvis den gamle maskine kørte samme version af BOSS:* Fra den gamle maskine kopieres hele mappen c:\winboss (incl undermapper) til samme placering på den nye maskine

- *Hvis den gamle maskine kørte en tidligere version af BOSS:* Fra den gamle maskine kopieres hele mappen c:\winboss (incl alle undermapper bortset fra undermappen "rene") til samme placering på den nye maskine.